




La barre d'outils principale


Paramétrage de la barre d'outils dans les Préférences



Pour accéder à la boîte à outils (paramétrage dans les Préférences)



Pour accéder à la trieuse de pages





Le menu Options

Pour réduire la fenêtre et déposer des fichiers sur une page de Workspace par Glisser / Déposer

Options

Dossiers sélectionnables par l'utilisateur

Dossier GWB par défaut
Dossier d'exportation par défaut
Dossier d'images utilisateur
Dossier de tampons utilisateur
Dossier d'enregistrements utilisateur
Dossier de base de données de galerie utilisateur

Parcourir...

Dossier GWB par défaut
C:\Users\patrice\Documents\Interwrite WorkSpace

Options de contrôle

Gestion automatique de la couleur du stylo

Options de la fenêtre Annotations

Mode fenêtres

Orientation du curseur

Droitier
 Gaucher

Afficher le numéro de la tablette à l'écran
 Masquer les curseurs inactifs

Adresse internet par défaut
http://www.einstruction.com

Fréquence de l'enregistrement automatique des pages :

Désactivé
1 minute
5 minutes
15 minutes
30 minutes

Ajouter le titre de la page

Ajouter à l'exportation des pages
 Ajouter à l'impression des pages

Lissage de la courbe

Lisser les annotations

Sélection de visualiseur

Aucun visualiseur par défaut
 Visualiseur par défaut

Camera Plus (VGA Resolution Maxir)

Grille magnétique

Active
 Visible

Espace en pixels
5

Pour modifier les différents dossiers par défaut

Possibilité de faire correspondre le nombre de pixels avec celui de la page quadrillée



Les paramètres de la barre d'outils

A cocher pour activer le clique droit du stylet (par défaut inactivé dans Wokspace)


Paramètres de la barre d'outils

Options des boutons de la barre d'outils

Forme des boutons

- Rectangle classique
- Tonneau
- Cercle
- Pentagone

Aperçu



Taille des boutons de la barre d'outils en pixels

- 22 X 22
- 40 X 40

Options de la barre d'outils

- Appel des options à l'aide du clic droit.
- Masquer les options entre deux utilisations.
- Afficher la barre d'outils simplifiée

Transparence

- Utiliser la transparence

10 Délai en secondes

Boutons personnalisés

Bouton	Description	Actions
P1		
P2		
P3		
P4		
P5		

Éditer

Description

Cocher 40 X 40 pour une utilisation en classe

Décocher pour que la barre d'outils principale ne devienne pas transparente



Personnaliser les barres

Créer par **GLISSER / DÉPOSER** ses propres profils de *Boîte d'outils principale*, de *Boîte à outils* et de *Clic droit sur la barre d'outils*.


Personnaliser les barres

Profil
Formation


Enregistrer Effacer le réglage Supprimer tout

Glisser-déposer les outils disponibles dans les menus configurables


Outils disponibles




Barre d'outils principale



Boîte à outils



Clic droit sur la barre d'outils





Configuration de la nouvelle page

Cocher *Message au moment de la capture* permet de maîtriser les captures

Configuration de la nouvelle page

Page vierge

Aperçu

Modifier la couleur du fond...

Capter

- Toujours effectuer une capture partielle
- Toujours capturer la zone de forme libre
- Toujours capturer une fenêtre
- Toujours capturer l'écran
- Message au moment de la capture

Annoter sur le bureau

- Toujours enregistrer
- Invite
- Ne jamais enregistrer

Page quadrillée

Modifier la couleur du fond...

Quadrillage

Espacement en pixels

- Horizontal
- Vertical
- Quadrillage centré
- Ajouter une zone de titre

Couleur de ligne

Type de lignes

Épaisseur

Plein

Aperçu

Permet de modifier le type de page quadrillée

(Possibilité de faire correspondre le nombre de pixels avec celui de la grille magnétique)

Cocher *Invite*



Transparence et langue

Transparence et langue

Transparence

Les images insérées ont une couleur de fond. Cette couleur couvrira tous les objets dessous. L'utilisation de la transparence permettra aux objets sous-jacents d'être visibles.

Options

Utiliser la transparence

Couleur de

Modifier la couleur de transparence

Sélectionner une langue

Langue du système par défaut

Français

Langue pour la reconnaissance de caractères

Français

Les outils de reconnaissances de caractères ne sont activés que quand un matériel de la marque Interwrite est connecté à l'ordinateur (TBI, Tablette Mobiview, Boitiers de réponses...)